

Кабинет: наблюдение, закрытие и отчёты смены

Инструкция менеджера на вторую половину жизни смены: наблюдение за производством по дашборду, закрытие смены из кабинета, данные после закрытия, отчёты для ГИС МТ и разбор их отказов.

Код документа	MKR-INS-09
Редакция	2026.09/04
Действует с	19.09.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-09/2026.09/04/19.09.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает работу менеджера кабинета, пока смена идёт и после её окончания: наблюдение за производством, закрытие смены из кабинета, разбор данных, пришедших после закрытия, и формирование отчётов для ГИС МТ. Подготовка и планирование смены описаны в MKR-INS-08; открывает смену и ведёт рабочий цикл оператор на станции — MKR-INS-01 и MKR-INS-02.

Смена проходит состояния «Активна» — идёт выпуск — и «Закрыта» — выпуск окончен, доступны отчёты. Всё, что ниже, относится к этим двум состояниям; смена в состоянии «Запланирована» описана в MKR-INS-08.


Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Номера, количества и названия в вашем кабинете будут другими.

2. Наблюдение за производством

Шаг 1. Начинайте день с обзора

Раздел «Обзор» открывает дашборд «Производство сегодня». Слева вверху — вердикт «Контроль производства»: «Производство под контролем» означает, что активных причин для вмешательства нет, и кабинет так и пишет: «Активных причин для вмешательства нет.» Ниже — счётчики дня: «Проверено поштучно», «Закрыто коробов», «Единиц в коробах», «Активные смены», а панель «Смены прямо сейчас» перечисляет идущие смены с выпуском по каждой.






Дашборд: производство под контролем

Шаг 2. Реагируйте на вердикт «Требуется внимания»

Когда есть причины вмешаться, вердикт меняется на «Требуется внимания» (а при серьёзных проблемах — на «Критическое состояние»), и рядом перечислены сами причины — на снимке это «Поздние данные затронули 1 смену». Причина — ссылка: она ведёт к затронутому разделу. Панель «Сигналы контроля» объясняет, насколько цифрам можно верить прямо сейчас.





маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус: Все статусы С даты: Выберите д

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
SEP26-004 Смена: 02.09.2026 Производство: 02.09.2026	Сироп «Клюква», 1 152 шт · 96 кор. для: ООО «Ягодный

Игорь Волков
manager@example.test

Смена SEP26-004
Сироп «Клюква», 0.5 л

Результат смены

96
Закрыто коробов

1 152
Кодов в закрытых коробах

4 800
План, шт

Сотрудники в смене

4 операции без указанного сотрудника.

Мария Кузнецова
Оператор линии
Активность: 02.09.2026, 07:15 — 02.09.2026, 14:05

Принято сканов
806

Закрыто коробов
67

Пётр Смирнов
Роль не указана
Активность: 02.09.2026, 07:20 — 02.09.2026, 13:40

Принято сканов
346

Закрыто коробов
29

Паллеты

Ярлыки

SSCC	КОРОВОВ	КОДОВ	ЗАКРЫТА	СТАТУС
(00) 346006820000000045	24	288	02.09.2026, 09:40	
(00) 346006820000000052	23	276	02.09.2026, 11:55	Состав изменился после закрытия
(00) 346006820000000069	24	288	02.09.2026, 12:40	Разобрана

Параметры смены

Дата
02.09.2026

Дата производства
02.09.2026

Линия
Линия розлива №1

Режим
Агрегация

План, шт
4800

Контрагент
ООО «Ягодный дом»

Коробов на паллете
48

Отчеты смены

Заказать и выгрузить отчеты можно после закрытия смены.

Действия со сменой

Изменить

Закрыть смену

Активна

Панель активной смены: результат, сотрудники и действия

Ожидаемый результат: Панель открыта, метрики показывают фактический выпуск на текущий момент.

Шаг 2. Посмотрите, кто работал в смене

Блок «Сотрудники в смене» перечисляет операторов с их активностью и счётчиками принятых сканов и закрытых коробов. Если часть операций пришла без сотрудника, кабинет предупреждает об этом отдельной плашкой — обычно так выглядят сканы, сделанные до входа оператора или после его выхода.

Примечание: Если статистику не удалось загрузить, кабинет говорит об этом прямо в панели и предлагает «Повторить». Остальные данные смены и действия при этом остаются доступными — сбой статистики не мешает закрыть смену.



Шаг 3. Проверьте паллеты смены

Раздел «Паллеты» показан только у смены, запланированной с паллетами: отметку «Использовать паллеты» ставят при планировании (MKR-INS-08), и у остальных смен раздела нет вовсе — это не сбой и не потеря данных. Таблица описывает каждую паллету пятью колонками: «SSCC», «Коробов», «Кодов», «Закрыта» и «Статус». Отдельной колонки с линией здесь нет — паллеты смены собраны на одной линии, и она записана ниже, в «Параметры смены». SSCC — ссылка на карточку паллеты с её коробами; пока SSCC не присвоен, на его месте стоит «Без SSCC». В «Статус» кабинет ставит два независимых признака — «Разобрана» и «Состав изменился после закрытия»; они могут стоять и вместе. Пока паллет в смене нет, вместо строк выводится «В этой смене нет паллет»; если список не удалось запросить — «Не удалось загрузить паллеты смены.» и кнопка «Повторить». Пустой список и неудачный запрос — разные ответы, и кабинет их не смешивает.

Паллеты

Ярлыки

SSCC	КОРОВОВ	КОДОВ	ЗАКРЫТА	СТАТУС
(00)346006820000000045	24	288	02.09.2026, 09:40	
(00)346006820000000052	23	276	02.09.2026, 11:55	Состав изменился после закрытия
(00)346006820000000069	24	288	02.09.2026, 12:40	Разобрана

Раздел «Паллеты» в панели смены

Ожидаемый результат: Видны все паллеты смены: SSCC, число коробов и кодов, время закрытия и признаки состояния.

Разобрана — Паллету расформировали: она выведена из оборота и больше не собирается и не отгружается как единица. Короба с неё при этом не вскрывают — они остаются закрытыми и сохраняют запись о том, что стояли на этой паллете. Поэтому «Коробов» и «Кодов» у такой строки показывают те же числа, что и до расформирования: нулей там не будет, и это не ошибка. Ярлык на такую паллету не печатается, а отдельный отчёт по ней кабинет уже не сформирует (раздел 7).

Без SSCC — SSCC присваивается паллете при закрытии, поэтому его отсутствие означает одно: закрытие ещё не дошло до кабинета — паллету на линии продолжают собирать либо её закрытие не синхронизировалось. В «Закрыта» у такой строки стоит прочерк, и ярлык для неё не печатается.

Состав изменился после закрытия — После закрытия паллеты один из её коробов разобрали: паллета лишилась короба и исправить это уже не может. Сама паллета остаётся закрытой — ярлык на неё по-прежнему печатается, а в отчёты она идёт в нынешнем составе, без разобранного короба.

Шаг 4. Напечатайте ярлыки паллет

Кнопка «Ярлыки» стоит справа от заголовка «Паллеты» и открывает окно «Ярлыки паллет смены». Выбор в нём один — «Формат листа»: «A4» или «A5». Кнопка «Открыть» отдаёт документ в новую вкладку, о чём окно и предупреждает: «Откроется в новой вкладке — распечатайте на обычном принтере и прикрепите на паллету.»; «Отмена» закрывает окно, ничего не напечатав. Страница печатается для каждой закрытой, неразобранной паллеты смены, у которой есть SSCC, — и ни для какой другой. Поэтому страниц может оказаться меньше, чем строк в таблице: разобранная паллета и паллета без SSCC в документ не попадают, а паллета с признаком «Состав изменился после



закрытия» печатается наравне с остальными. На снимке из трёх строк печатаются две. Если печатать нечего, кнопки «Ярлыки» в разделе нет.

маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Деагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус
Все статусы

С даты
Выберите д

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
SEP26-004	Сироп «Клюква»
Смена: 02.09.2026	1 152 шт - 96 кор.
Производство: 02.09.2026	для: ООО «Ягодный

Смена SEP26-004
Сироп «Клюква», 0.5 л

Результат смены

96
Закрито коробов

1 152
Кодов в закрытых коробах

4 800
План, шт

Сотрудники в смене

4 операции без указанного сотрудника.

Мария Кузнецова
Оператор линии
Активность: 02.09.2026, 07:15 — 02.09.2026, 14:05

Принято сканов
806

Закрито коробов
67

Пётр Смирнов
Роль не указана
Активность: 02.09.2026, 07:20 — 02.09.2026, 13:40

Принято сканов
346

Закрито коробов
29

Ярлыки паллет смены

Формат листа

☒ A4
 ☐ A5

Откроется в новой вкладке — распечатайте на обычном принтере и прикрепите на паллету.

Отмена

Открыть

ОВ	КОДОВ	ЗАКРЫТА	СТАТУС
24	288	02.09.2026, 09:40	
23	276	02.09.2026, 11:55	Состав изменился после закрытия
24	288	02.09.2026, 12:40	Разобрана

Ярлыки

Параметры смены

Дата
02.09.2026

Дата производства
02.09.2026

Линия
Линия розлива №1

Режим
Агрегация

План, шт
4800

Контрагент
ООО «Ягодный дом»

Коробов на паллете
48

Отчеты смены

Заказать и выгрузить отчеты можно после закрытия смены.

Действия со сменой

Изменить

Закрыть смену

✓ Активна

ИВ
Игорь Волков
manager@example.test

Окно «Ярлыки паллет смены»: выбор формата листа

Ожидаемый результат: Документ с ярлыками открыт в новой вкладке и готов к печати.

4. История этикеток

Для смены, где включена печать дубликата Data Matrix (её настройка описана в MKR-INS-08), в панели появляется «История этикеток». Раздел показывает, что происходило с каждой напечатанной этикеткой: сводку попыток отправки, проверки и перепечаток, а ниже — сами попытки с временем и состоянием.



Шаг 1. Проверьте проблемные попытки

Записи, требующие внимания, видны сразу: у них не завершена проверка или печать не подтверждена. Разверните попытку, чтобы увидеть события по ней. Пока такие записи есть, стоит выяснить у линии, все ли этикетки наклеены.



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус
Все статусы

С даты
Выберите д

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
SEP26-004 Смена: 02.09.2026 Производство: 02.09.2026	Сироп «Клюква», 1 240 шт для: ООО «Ягодный

Смена SEP26-004
Сироп «Клюква», 0.5 л

Результат смены

1 240
Обработано

1 240
Впервые

0
Повторно

4 800
План, шт

Сотрудники в смене

4 операции без указанного сотрудника.

Мария Кузнецова
Оператор линии
Активность: 02.09.2026, 07:15 — 02.09.2026, 14:05

Принято сканов
868

Закрыто коробов
0

Пётр Смирнов
Роль не указана
Активность: 02.09.2026, 07:20 — 02.09.2026, 13:40

Принято сканов
372

Закрыто коробов
0

Печать дубликата

Шаблон этикетки продукции
Дубликат Data Matrix 58×40 [Краткое наименование]

Разрешить повторную обработку кодов из предыдущих смен
Запрещено

Обязательная проверка этикетки
Оператор должен отсканировать новую этикетку перед следующей единицей.

Параметры печати и проверки зафиксированы при открытии смены.

История этикеток

Отправка на принтер не подтверждает физическую печать. Проверка учитывается только после сканирования этикетки.

1 240
Отправки на принтер

1 238
Проверенные этикетки

1
Требуют завершения

3
Повторные попытки

___0128 Этикетка проверена
02.09.2026, 14:04:00
1 попытка

___0129 Требуется внимания
02.09.2026, 14:05:00
2 попытки

Параметры смены

Дата
02.09.2026

Линия
Линия розлива №1

План, шт
4800

Дата производства
02.09.2026

Режим
Валидация

Контрагент
ООО «Ягодный дом»

Отчеты смены

Заказать и выгрузить отчеты можно после закрытия смены.

Действия со сменой

Изменить

Закрыть смену

Активна

Игорь Волков
manager@example.test

История этикеток смены с дубликатом



5. Заккрытие смены

Штатно смену закрывает оператор со станции в конце работы — это описано в MKR-INS-02.

Кабинетное закрытие — запасной путь: станция вышла из строя, осталась без связи или оператор ушёл, не закрыв смену.

Шаг 1. Закройте смену из кабинета

Откройте смену кнопкой «Подробнее» и найдите внизу панели раздел «Действия со сменой». Кнопка «Закреть смену» есть только у активной смены: у запланированной вместо неё «Удалить», а у закрытой раздела «Действия со сменой» нет вовсе.

Шаг 2. Укажите причину

В окне «Закреть смену» заполните «Причина закрытия». Пока в поле меньше трёх значащих символов, кнопка подтверждения неактивна — короткой отписки вроде точки кабинет не примет. Причина сохраняется в смене и видна в списке под статусом «Закрыта».



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко

manager@example.test

Смены

Статус

Все статусы

С даты

Выберите д

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
SEP26-004	Сироп «Клюква»
Смена: 02.09.2026	1 152 шт - 96 кор.
Производство: 02.09.2026	для: ООО «Ягодный

Смена SEP26-004

Сироп «Клюква», 0,5 л

Результат смены

96

Закрыто коробов

1 152

Кодов в закрытых коробах

4 800

План, шт

Сотрудники в смене

4 операции без указанного сотрудника.

Мария Кузнецова

Оператор линии

Активность: 02.09.2026, 07:15 — 02.09.2026, 14:05

Принято сканов 806

Закрыто коробов 67

Пётр Смирнов

Роль не указана

Активность: 02.09.2026, 07:20 — 02.09.2026, 13:40

Принято сканов 346

Закрыто коробов 29

Ярлыки

КОДОВ	ЗАКРЫТА	СТАТУС
288	02.09.2026, 09:40	
276	02.09.2026, 11:55	Состав изменился после закрытия
288	02.09.2026, 12:40	Разобрана

Параметры смены

Дата 02.09.2026

Дата производства 02.09.2026

Линия Линия розлива №1

Режим Агрегация

План, шт 4800

Контрагент ООО «Ягодный дом»

Коробов на паллете 48

Отчеты смены

Заказать и выгрузить отчеты можно после закрытия смены.

Действия со сменой

Изменить

Закрыть смену

Активна

Закрывать смену

Причина закрытия

SEP26-004 · Сироп «Клюква», 0,5 л

Отмена

Закрыть смену

Закрытие смены с обязательной причиной

Ожидаемый результат: Смена в списке со статусом «Закрыта», под ним — указанная причина.

Важно: Закрывают смену из кабинета, только когда уверены, что выпуск действительно окончен. Станция, оставшаяся в закрытой смене, продолжит работать по прежним настройкам до повторного входа, а её сканы придут уже как данные после закрытия (раздел 6).

6. Данные после закрытия

Шаг 1. Следите за бейджем в списке

Если после закрытия смены со станции доехали ещё сканы — например, станция была без связи в момент закрытия, — кабинет помечает смену бейджем «Данные после закрытия». Итоги такой смены изменились по сравнению с моментом закрытия.



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ Игорь Волков
manager@example.test

Марка Ко
manager@example.test

☀

EN

Выйти

Запланировать смену

Статус

С даты

По дате

Производство с

Производство по

Все статусы

Выберите дату

Выберите дату

Выберите дату

Выберите дату

3 смены

СМЕНА	ПРОДУКТ	ПРОИЗВОДСТВО	ПЛАН И СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
SEP26-004 Смена: 02.09.2026 Производство: 02.09.2026	Сироп «Клюква», 0.5 л 1 152 шт · 96 кор. для: ООО «Ягодный дом»	Линия розлива №1 Агрегация	4800 План, шт ✓ Активна	Подробнее
SEP26-002 Смена: 01.09.2026 Производство: 01.09.2026	Сироп «Клюква», 0.5 л 888 шт · 74 кор. для: ООО «Ягодный дом»	Линия розлива №1 Агрегация	900 План, шт - Закрыта Смена завершена по плану Данные после закрытия	Подробнее
SEP26-003 Смена: 01.09.2026 Производство: 01.09.2026	Сироп «Клюква», 0.5 л 888 шт · 74 кор. для: ООО «Ягодный дом»	Линия розлива №1 Агрегация	900 План, шт - Закрыта Смена завершена по плану	Подробнее

Смена с данными после закрытия

Сам по себе бейдж не требует действий — данные уже учтены. Важно другое: отчёты, сформированные до прихода этих данных, устарели. У таких отчётов кабинет показывает предупреждение «Данные смены изменились — сформируйте новый отчет.» (раздел 8) — сформируйте отчёт заново и передавайте в ГИС МТ свежий.

7. Отчёты для ГИС МТ

Шаг 1. Откройте отчёты закрытой смены

Откройте закрытую смену кнопкой «Подробнее»: в панели появится раздел «Отчеты смены». У незакрытой смены на его месте стоит пояснение, что заказать и выгрузить отчёты можно только после закрытия. В блоке «Формат отчета» — форматы из утверждённого серверного каталога: «[TXT][Без коробов] Отчет смены», «[TXT][С коробами] Отчет смены», «[CSV][Без коробов] Отчет смены», «[CSV][С коробами] Отчет смены» и «[XML][ГИСМТ] Отчет об агрегации». У смены, запланированной с паллетами, каталог длиннее: к этим пяти добавляются пять паллетных форматов, разобранных сразу ниже, — всего в списке десять строк, как на снимке. Смене без паллет кабинет паллетные форматы не предлагает вовсе: заказанный по ошибке, такой отчёт всё равно не сформировался бы, а в истории осталась бы красная строка. Отметка «Разделить отчет на части» добавляет поле «Максимум строк в части» — допустимо целое число от 2 до 1 000 000; без разделения отчёт выходит одним файлом.



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус

С даты

Все статусы

Выберите д

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
SEP26-003 Смена: 01.09.2026 Производство: 01.09.2026	Сироп «Клюква», 888 шт - 74 кор. для: ООО «Ягодный

Смена SEP26-003

Сироп «Клюква», 0.5 л

Результат смены

74

Закрыто коробов

888

Кодов в закрытых коробах

900

План, шт

Сотрудники в смене

4 операции без указанного сотрудника.

Мария Кузнецова

Оператор линии
Активность: 01.09.2026, 07:15 — 01.09.2026, 14:05

Принято сканов
622

Закрыто коробов
52

Пётр Смирнов

Роль не указана
Активность: 01.09.2026, 07:20 — 01.09.2026, 13:40

Принято сканов
266

Закрыто коробов
22

Паллеты

Ярлыки

SSCC	КОРОбОВ	КОДОВ	ЗАКРЫТА	СТАТУС
(00) 346006820000000076	24	288	01.09.2026, 09:40	
(00) 346006820000000083	23	276	01.09.2026, 11:55	Состав изменился после закрытия
(00) 346006820000000090	24	288	01.09.2026, 12:40	Разобрана

Параметры смены

Дата
01.09.2026

Дата производства
01.09.2026

Линия
Линия розлива №1

Режим
Агрегация

План, шт
900

Контрагент
ООО «Ягодный дом»

Коробов на паллете
48

Отчеты смены

Формат отчета

☒ [TXT][Без коробов] Отчет смены

☐ [TXT][С коробами] Отчет смены

☐ [CSV][Без коробов] Отчет смены

☐ [CSV][С коробами] Отчет смены

☐ [XML][ГИСМТ] Отчет об агрегации

☐ [TXT][Паллеты] Отчет смены

☐ [CSV][Паллеты] Отчет смены

☐ [XML][ГИСМТ] Паллетная агрегация

☐ [TXT][Паллеты → коробка] Отчет смены

☐ [XML][ГИСМТ] Агрегация паллет без кодов

☐ Разделить отчет на части

Сформировать отчет

Сформированные отчеты

Отчеты для этой смены еще не формировались.

Закрыта

Выбор формата отчёта и разделение на части

Паллеты с кодами в TXT — «[TXT][Паллеты] Отчет смены» — SSCC паллеты, затем по каждому её коробу SSCC короба и коды внутри него. Короба, не вставшие на закрытую паллету, идут после всех паллет.

MKR-INS-09 · 2026.09/04 · 19.09.2026 · Страница 12

Паллеты с кодами в CSV — «[CSV][Паллеты] Отчет смены» — то же содержимое таблицей из трёх колонок: SSCC паллеты, SSCC короба, код. У короба вне паллеты первая колонка пустая.

Паллетная агрегация в XML — «[XML][ГИСМТ] Паллетная агрегация» — XML для ГИС МТ с обоими уровнями сразу: короба со своими кодами и паллеты, ссылающиеся на эти короба. Как и другому XML, ему нужен ИНН организации.

Паллеты и короба в TXT — «[TXT][Паллеты → короба] Отчет смены» — только верхний уровень, без кодов маркировки: SSCC паллеты и SSCC её коробов. Короба вне паллет в этот отчёт не попадают.

Паллеты и короба в XML — «[XML][ГИСМТ] Агрегация паллет без кодов» — тот же верхний уровень в XML для ГИС МТ: паллеты и вложенные в них короба, без кодов маркировки.

Шаг 2. Дождитесь готовности и скачайте части

Нажмите «Сформировать отчет» внизу окна. В блоке «Сформированные отчеты» виден каждый запуск: статус («В очереди», «Формируется», «Готов», «Ошибка»), кто сформировал, формат и параметры («Без разделения» или «до N строк в части»), итоговые коды и короба. У готового отчёта части перечислены отдельно — «Часть 1», «Часть 2» — с числом строк, кодов и коробов; каждая скачивается своей кнопкой «Скачать». Пока запуск «В очереди» или «Формируется», раздел обновляется сам.



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус
Все статусы

С даты
Выберите дату

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
SEP26-003 Смена: 01.09.2026 Производство: 01.09.2026	Сироп «Клюква», 888 шт - 74 кор., для: ООО «Ягодный дом»

Смена SEP26-003

Сироп «Клюква», 0.5 л

Результат смены

74

Закрыто коробов

888

Кодов в закрытых коробах

900

План, шт

Сотрудники в смене

4 операции без указанного сотрудника.

Мария Кузнецова

Оператор линии

Активность: 01.09.2026, 07:15 — 01.09.2026, 14:05

Принято сканов

622

Закрыто коробов

52

Пётр Смирнов

Роль не указана

Активность: 01.09.2026, 07:20 — 01.09.2026, 13:40

Принято сканов

266

Закрыто коробов

22

Паллеты

Ярлыки

SSCC	КОРОВОВ	КОДОВ	ЗАКРЫТА	СТАТУС
(00) 346006820000000076	24	288	01.09.2026, 09:40	
(00) 346006820000000083	23	276	01.09.2026, 11:55	Состав изменился после закрытия
(00) 346006820000000090	24	288	01.09.2026, 12:40	Разобрана

Параметры смены

Дата

01.09.2026

Дата производства

01.09.2026

Линия

Линия розлива №1

Режим

Агрегация

План, шт

900

Контрагент

ООО «Ягодный дом»

Коробов на паллете

48

Отчеты смены

Формат отчета

- ☒ [TXT][Без коробов] Отчет смены
- ☐ [TXT][С коробами] Отчет смены
- ☐ [CSV][Без коробов] Отчет смены
- ☐ [CSV][С коробами] Отчет смены
- ☐ [XML][ГИСМТ] Отчет об агрегации
- ☐ [TXT][Паллеты] Отчет смены
- ☐ [CSV][Паллеты] Отчет смены
- ☐ [XML][ГИСМТ] Паллетная агрегация
- ☐ [TXT][Паллеты → коробка] Отчет смены
- ☐ [XML][ГИСМТ] Агрегация паллет без кодов

☐ Разделить отчет на части

Сформировать отчет

Сформированные отчеты

Формируется

01.09.2026, 15:50

Сформировал
Игорь Волков

Время
01.09.2026, 15:50

Формат
[CSV][С коробами] Отчет смены

Параметры
Без разделения

Готов

01.09.2026, 15:45

Сформировал
Игорь Волков

Время
01.09.2026, 15:45

Формат
[XML][ГИСМТ] Отчет об агрегации

Параметры
до 1 000 строк в части

Коды
888 коробов

Короба
74 коробов



Сформированные отчёты: готовый с частями и формирующийся

Ожидаемый результат: Все части отчёта скачаны.

Примечание: Ссылка на скачивание действует несколько минут — если загрузка не началась, нажмите «Скачать» ещё раз. Формирование выполняется на сервере: панель можно закрыть и вернуться позже, запуск не пропадёт.

У паллетных форматов есть свои отказы. Общий разбор неудавшихся запусков — в разделе 8; здесь собрано только то, что встречается на паллетах.

Закрытых паллет в смене нет — «В смене нет закрытых паллет: коробки не ставились на паллеты либо ни одна паллета ещё не закрыта.» Кабинет не различает эти два случая: отчитываться нечем в обоих. Дождитесь закрытия хотя бы одной паллеты и повторите.

Паллета ещё не закрыта — «Паллета ещё не закрыта — отчёт формируется только по закрытой паллете.» Так отвечает отчёт, заказанный по одной паллете с её карточки, если к моменту формирования паллета всё ещё открыта.

Паллета разобрана — «Паллета разобрана — отчёт по ней больше не формируется.» Тоже про отчёт по одной паллете: её расформировали между заказом отчёта и его выполнением.

Паллета не помещается в часть — «Паллета вместе со своими коробами не помещается в установленное ограничение строк.» Паллета не разрезается между частями вместе со своими коробами: поднимите «Максимум строк в части» выше объёма самой большой паллеты или отключите разделение.

8. Почему отчёт не формируется

Шаг 1. Прочитайте причину у неудавшегося запуска

Запуск со статусом «Ошибка» показывает причину словами кабинета — на снимке это «Не все коды смены распределены по коробам.» — и кнопку «Повторить». «Повторить» есть у любого неудавшегося запуска: после устранения причины формирование можно перезапустить тем же составом, не выбирая формат заново. Отказы, которые бывают только у паллетных форматов, разобраны в разделе 7.



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус
Все статусы

С даты
Выберите дату

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
SEP26-003 Смена: 01.09.2026 Производство: 01.09.2026	Сироп «Клюква», 888 шт - 74 кор., для: ООО «Ягодный

Игорь Волков
manager@example.test

ИВ

Смена SEP26-003

Сироп «Клюква», 0.5 л

Результат смены

74
Закрыто коробов

888
Кодов в закрытых коробах

900
План, шт

Сотрудники в смене

4 операции без указанного сотрудника.

Мария Кузнецова
Оператор линии
Активность: 01.09.2026, 07:15 — 01.09.2026, 14:05

Принято сканов
622

Закрыто коробов
52

Пётр Смирнов
Роль не указана
Активность: 01.09.2026, 07:20 — 01.09.2026, 13:40

Принято сканов
266

Закрыто коробов
22

Паллеты

Ярлыки

SSCC	КОРОбОВ	КОДОВ	ЗАКРЫТА	СТАТУС
(00) 346006820000000076	24	288	01.09.2026, 09:40	
(00) 346006820000000083	23	276	01.09.2026, 11:55	Состав изменился после закрытия
(00) 346006820000000090	24	288	01.09.2026, 12:40	Разобрана

Параметры смены

Дата
01.09.2026

Дата производства
01.09.2026

Линия
Линия розлива №1

Режим
Агрегация

План, шт
900

Контрагент
ООО «Ягодный дом»

Коробов на паллете
48

Отчеты смены

Формат отчета

☒ [TXT][Без коробов] Отчет смены

☐ [TXT][С коробами] Отчет смены

☐ [CSV][Без коробов] Отчет смены

☐ [CSV][С коробами] Отчет смены

☐ [XML][ГИСМТ] Отчет об агрегации

☐ [TXT][Паллеты] Отчет смены

☐ [CSV][Паллеты] Отчет смены

☐ [XML][ГИСМТ] Паллетная агрегация

☐ [TXT][Паллеты → коробка] Отчет смены

☐ [XML][ГИСМТ] Агрегация паллет без кодов

☐ Разделить отчет на части

Сформировать отчет

Сформированные отчеты

× Ошибка

01.09.2026, 15:47

Сформировал
Игорь Волков

Время
01.09.2026, 15:47

Формат
[TXT][С коробами] Отчет смены

Параметры
до 1 000 строк в части

× Не все коды смены распределены по коробам.

Повторить

Закрыта



Неудавшийся отчёт: причина и повтор

Смена ещё не закрыта — «Смена должна быть закрыта перед формированием отчета.» Отчёты доступны только по закрытой смене: дождитесь закрытия оператором или закройте смену из кабинета (раздел 5).

Коды не разложены по коробам — «Не все коды смены распределены по коробам.» Форматы с коробами требуют, чтобы каждый код смены лежал в коробе. Доложите коды в короба на станции либо сформируйте формат «[TXT][Без коробов] Отчет смены» или «[CSV][Без коробов] Отчет смены».

Не указан ИНН организации — «Укажите ИНН организации в профиле, чтобы сформировать отчет для ГИС МТ.» Заполните ИНН в настройках профиля организации и повторите формирование.

Короб не помещается в часть — «Короб не помещается в установленное ограничение строк.» Короб не разрезается между частями: поднимите «Максимум строк в части» выше размера самого большого короба или отключите разделение.

Пустая смена или смена без даты — «В смене нет кодов для отчета.» — отчитываться не о чем. «У смены не указана дата.» — заполните дату смены в её карточке (MKR-INS-08) и повторите.

Некорректные данные смены — «У одного из коробов некорректный SSCC — отчет сформировать нельзя.» и «В смене есть код маркировки, который не удалось разобрать для отчета.» — данные повреждены; такое не чинится из окна отчётов, обратитесь в поддержку.

Временный сбой — «Не удалось сформировать отчет. Повторите попытку.», «Не удалось сохранить отчет. Повторите попытку.», «Не удалось поставить отчет в очередь. Повторите попытку.» — инфраструктурные ошибки; нажмите «Повторить», при повторении — в поддержку.

Шаг 2. Обновляйте устаревшие отчёты

Если после формирования пришли данные (раздел 6), готовый отчёт помечается предупреждением «Данные смены изменились — сформируйте новый отчет.» Скачанные ранее файлы не обновляются сами — сформируйте новый запуск и передавайте в ГИС МТ его.



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус

С даты

Все статусы

Выберите дату

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
SEP26-003 Смена: 01.09.2026 Производство: 01.09.2026	Сироп «Клюква», 888 шт - 74 кор., для: ООО «Ягодный дом»

Смена SEP26-003

Сироп «Клюква», 0.5 л

Результат смены

74
Закрыто коробов

888
Кодов в закрытых коробах

900
План, шт

Сотрудники в смене

4 операции без указанного сотрудника.

Мария Кузнецова
Оператор линии
Активность: 01.09.2026, 07:15 — 01.09.2026, 14:05

Принято сканов
622

Закрыто коробов
52

Пётр Смирнов
Роль не указана
Активность: 01.09.2026, 07:20 — 01.09.2026, 13:40

Принято сканов
266

Закрыто коробов
22

Паллеты

Ярлыки

SSCC	КОРОВОВ	КОДОВ	ЗАКРЫТА	СТАТУС
(00) 346006820000000076	24	288	01.09.2026, 09:40	
(00) 346006820000000083	23	276	01.09.2026, 11:55	Состав изменился после закрытия
(00) 346006820000000090	24	288	01.09.2026, 12:40	Разобрана

Параметры смены

Дата
01.09.2026

Дата производства
01.09.2026

Линия
Линия розлива №1

Режим
Агрегация

План, шт
900

Контрагент
ООО «Ягодный дом»

Коробов на паллете
48

Отчеты смены

Формат отчета

☒ [TXT][Без коробов] Отчет смены

☐ [TXT][С коробами] Отчет смены

☐ [CSV][Без коробов] Отчет смены

☐ [CSV][С коробами] Отчет смены

☐ [XML][ГИСМТ] Отчет об агрегации

☐ [TXT][Паллеты] Отчет смены

☐ [CSV][Паллеты] Отчет смены

☐ [XML][ГИСМТ] Паллетная агрегация

☐ [TXT][Паллеты → короба] Отчет смены

☐ [XML][ГИСМТ] Агрегация паллет без кодов

☐ Разделить отчет на части

Сформировать отчет

Сформированные отчеты

✓ Готов

01.09.2026, 15:45

Данные смены изменились — сформируйте новый отчет.

Сформировал
Игорь Волков

Время
01.09.2026, 16:20

Формат
[XML][ГИСМТ] Отчет об агрегации

Параметры
до 1 000 строк в части

Коды
888 кодов

Короба
74 коробов

Часть 1
640 строк - 600 кодов - 50 коробов - 118 400 Б
shift-SEP26-003-aggregation-part1.xml

Часть 2

Скачать



Отчёт устарел после поздних данных

9. Частые вопросы

Цифры на дашборде меняются сами — Идут активные смены: станции досылают сканы, сводка помечена «Предварительные данные». Окончательные цифры — после закрытия смен.

У смены нет кнопки закрытия — «Закрыть смену» есть только у активной смены. Запланированную можно изменить или удалить (MKR-INS-08), закрытую — только отчитать.

Не находите кнопку отчётов — «Сформировать отчет» появляется у смены в статусе «Закрыта». У активной смены отчётов нет — сначала закройте смену.

Отчёт был готов, а теперь помечен предупреждением — После формирования пришли данные со станции — смена помечена «Данные после закрытия», отчёт устарел. Сформируйте новый и используйте его.

Часть отчёта не скачивается — Ссылка на скачивание короткоживущая. Нажмите «Скачать» у нужной части ещё раз — кабинет выдаст свежую ссылку.

Если проблема не описана выше, обратитесь в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.

